


ソフトウェアアップデートプログラムの適用方法

- ① 「ダウンロードする」クリックによりダウンロードされたデータファイルは、そのままでは製品に読み込ませることができませんので、ファイルの展開(解凍)を行います。

※お使いのPC環境によってはZIPファイルを解凍するツールが必要になります。

ダウンロードする

- ② PCにダウンロードされた圧縮ファイル上でマウスの右ボタンをクリックし、メニューの中から[すべて展開]を選択します。



- ③ 展開ウィザードが表示されるので、指示に従います。

※展開先は、お客様が確認しやすい「デスクトップ」を選択することをお勧めします。

- ④ 指定した場所に、展開されたファイルが作成されます。
作成されていることを確認ください。


- ⑤ ご使用頂いているmicroSDもしくは新しいmicroSDカードをご用意ください。

- ⑥ PCへmicroSDを挿入し、microSDをフォーマットした後、解凍したファイルを移動させてください。

※本機に添付されていないmicroSDカードをご使用の場合は、必ずFAT32でフォーマットを行ってください。

- ⑦ PCからmicroSDを取り出します。

[SDカードを挿入する位置]
SDを入れる際はスロットを目視し入れて下さい。




- ⑧ エンジンオフした状態でmicroSDをデジタルミラーに入れ、エンジンをオンします。

- ⑨ 30秒～1分程待つと自動で再起動がかかります。

※再起動までの間のミラー映像は黒画になります。
ミラーの電源を切らない様にしてください。

[SDカードを挿入する向き]
デジタルミラーの正面に対し、下図の向きで挿入してください



- ⑩ 「ソフトウェアアップデート完了」の文字がデジタルミラーに表示されれば完了です。

※現在ご使用頂いておりますmicroSDカードを使用される場合は、フォーマット後録画データが削除されますので、録画データは事前にPCへご移動をお願い致します。

ソフトウェアアップデート完了

OK